



ZoomText[®]

Használati útmutató

verzió

10.1

ZoomText 10.1 – Köszöntő	2	A Felolvasás eszköztár	36
Rendszert követelmények.....	3	A beszéd be- és kikapcsolása.....	37
A ZoomText telepítése	4	A beszédtempó megváltoztatása	38
A ZoomText elindítása.....	5	A szintetizátor beállításai.....	39
A ZoomText aktiválása	6	Gépelés bemondása	40
Az érintő képernyő támogatása.....	8	Egérhelyzet bemondása	41
A ZoomText kezelőfelülete	13	Bőbeszédűség.....	42
A ZoomText bekapcsolása és		AppReader	43
kikapcsolása	15	DocReader	46
A nagyítási eszköztár	16	Olvasási zónák.....	49
A nagyítási fokozat beállítása	17	A Felolvasató	56
Nagyítási ablak választása	18	Szövegolvasási billentyűparancsok	57
Nagyítási ablak beállítása.....	20	Az Eszközök eszköztár	59
A Figyelőkeret használata	21	ZoomText Kamera	60
A Helykijelölő használata.....	22	ZoomText Hangrögzítő.....	69
A színhasználat tesztre szabása.....	23	Felolvasás háttérben	72
Egérkurzor kiemelése.....	24	Billentyűparancsok	75
Kurzor kiemelése	25	Konfigurációs fájlok	92
Fókusz kiemelése	26	Az alapértelmezett konfiguráció	93
Betűk kiemelése.....	27	Alkalmazási beállítások	94
Kereső funkciók	28	Szkripthasználat	96
Sima gördülés.....	35		

ZoomText 10.1 – Köszöntő

A ZoomText 10.1 olyan szoftveres megoldás, ami lehetővé teszi a látássérültek számára a számítógép hatékony használatát. A két kisegítő műszaki megoldást – a képernyő képeinek nagyítását és a megjelenő szöveg felolvasását – tartalmazó ZoomText lehetővé teszi, hogy minden látható és hallható legyen, ami a képernyőn megjelenik, ezzel biztosítva az alkalmazások, a dokumentumok, az elektronikus levelezés és az internet teljes elérését.

A ZoomText 10.1 termékként két változatban kapható:

Nagyító – önálló képernyőnagyító

Nagyító/Felolvasó – egyesíti a képernyő-nagyítási és a képernyő-felolvasási szolgáltatást

Ez a használati útmutató tartalmazza azokat az alapvető tudnivalókat, amelyek a ZoomText Nagyító és Nagyító/Felolvasó változatának telepítéséhez és használatához szükségesek. A képernyőolvasás és a hangos beszéd funkció csak a ZoomText Nagyító/Felolvasó változatában használható.

Megjegyzés: Ez az útmutató nem ismerteti a ZoomText 10.1 minden funkcióját, és nem célja a teljes dokumentáció pótlása. A teljes körű tájékoztatást a ZoomText felhasználói kézikönyve és súgórendszere tartalmazza. A súgó meghívásához válassza a menüsávon a **Súgó ► A ZoomText súgója** parancsot.

A ZoomText 10.1 működéséhez a számítógépen szükséges:

- Windows 7, 8 vagy 8.1
- Processzor: 2 GHz egymagos vagy 1 GHz kétmagos
- Memória (RAM): 2 GB
 - Ajánlott: 4 GB vagy több
- Videokártya a DirectX 9.1 vagy újabb verziójának támogatásával
 - Ajánlott: DirectX 10 vagy újabb
 - Ajánlott: 256 MB dedikált videomemória
- Hely a merevlemezen: 350 MB vagy több a honosított verzióknál
- A ZoomText érintőmódos támogatásához 5 pontos többérintéses kijelzőre van szükség.
- Hangkártya (csak a Nagyító/Felolvasó változat esetén)
- USB 2.0 (a ZoomText Camera jövőbeni támogatásához)

A ZoomText telepítése

A ZoomText telepítőlemezének behelyezésekor a telepítőprogram automatikusan elindul. A képernyőn megjelenő utasításokat követve hajtsa végre a telepítést.

► Ha a telepítő nem indul el automatikusan

1. Használja a **Windows + R** billentyűparancsot, hogy megnyissa a **Futtatás** párbeszédpanelt.
2. Tallózzon a telepítőlemez tartalmazó meghajtóhoz.
3. Válassza ki a telepítőprogramot, majd kattintson a **Megnyitás** parancsra.
4. Kattintson az **OK** gombra a Windows Futtatás párbeszédpanelén.

A ZoomText eltávolítása

► Eltávolítása ZoomText a Windows 8.x

- A Start képernyőn írja be, hogy „A ZoomText eltávolítása”. Válassza az A ZoomText 10.1 eltávolítása elemet.

► Eltávolítása ZoomText a Windows 7

- A Windows Start menüjében válassza a **Programok ► ZoomText 10.1 ► Egyéb ► A ZoomText 10.1 eltávolítása** arancsot.

Ha a ZoomText már telepítve lett a számítógépére, elindítható a következő módok bármelyikével.

► **Indítása ZoomText a Windows 8.x**

- A Start képernyőn kattintson a **ZoomText 10.1** csempére.
- A Windows asztalán kattintson a **ZoomText 10.1** programikonra.
- A Keresés szövegmezőjébe írja be, hogy: *ZoomText*. Válassza a **ZoomText 10.1** elemet.

► **Indítása ZoomText a Windows 7**

- A Windows asztalán a **10.1** programikonra kettőt kattintva.
- A Windows **Start** menüjében a **Programok ZoomText 10.1 ZoomText 10.1**.

A ZoomText elindításakor a képernyő megjelenítését nagyítottá váltja. Az egér mozgításakor, szöveg írásakor és az alkalmazás bejárásakor a nagyított terület automatikusan gördül, hogy mindig az a rész legyen látható, ahol a tevékenységet végzi. Ha a ZoomText *Nagyító/Felolvasó* változatát telepítette, a ZoomText beszéddel is kíséri a dokumentumokban és alkalmazásokban végzett tevékenységét.

A ZoomText aktiválása

A ZoomText 10.1 olyan termékaktiválási megoldást használ, ami kiküszöböli a ZoomText jogosulatlan használatát anélkül, hogy zavarná a jogszerű felhasználókat. A termékaktiválás egyszerű, tisztességes és névtelen eljárás, aminek végrehajtása az interneten csak néhány másodpercet vesz igénybe.

A ZoomText aktiválását a telepítést követő 60 napon belül kell elvégezni. Amíg ezt nem teszi meg, a ZoomText próbaváltozatként működik. Aktiválhat rögtön vagy a 60 napos próbaidőszakon belül bármikor. A próbaidőszak alatt minden szolgáltatás használható, azaz a próbaidőszakon belül is korlátozás nélkül használhatja. A próbaidőszak lejártával a további használat érdekében szükség van a ZoomText aktiválására.

Felkészülés a ZoomText aktiválására

A ZoomText 10.1 aktiválásához szüksége lesz a ZoomText 10.1 vásárlásakor kapott sorozatszámára. Ha a ZoomText 10.1 frissítését vásárolta meg, szüksége lesz a ZoomText előző (a 9.0 vagy a korábbi verzió) sorozatszámára is, kivéve ha az előző verzió telepítve van ugyanarra a számítógépére. A sorozatszámot a ZoomText termék csomagjában megtalálhatja a következő helyen: a ZoomText telepítőlemezének tokján, a termék regisztrációs kártyáján, a ZoomText dobozának a tetején és a ZoomText felhasználói kézikönyvének hátsó borítóján.

A 60 napos próbaidőszakban a ZoomText minden elindításakor megjelenik az Aktiválási varázsló. A varázsló a következő választási lehetőségeket kínálja fel:

- **1. lehetőség: A ZoomText aktiválása a sorozatszám birtokában**

Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha már megvette a terméket, illetve megkapta a sorozatszámot, és kész a szoftver aktiválására. A varázsló végigvezeti az aktiválás lépésein.

- **2. lehetőség: A ZoomText megvásárlása**

Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha már kész a ZoomText megvásárlására. A varázsló tájékoztatást ad a ZoomText megvásárlásának lehetőségeiről.

- **3. lehetőség: A ZoomText kipróbálása**

Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a ZoomText kipróbálását szeretné folytatni. Kipróbálásra a ZoomText a használatát legfeljebb 60 napig engedélyezi. A 60 napos próbaidőszak lejártával a további használat érdekében szükség van a ZoomText aktiválására.

A teljes körű tájékoztatást a ZoomText aktiválásáról a ZoomText felhasználói kézikönyve és súgórendszere tartalmazza az „A ZoomText 10.1 aktiválása” című részben.

Az érintő képernyő támogatása

A ZoomText 10.1 használható a különböző Windows 8.x érintőképernyős eszközökön, a tableteken, laptopokon és asztali monitorokon is. A ZoomText minden alkalmazásban fogadja az érintőképernyős tapintást, vontatást és csúsztatást. A ZoomText az ilyen kézmozdulatokra ugyanúgy reagál, mint a billentyűzet vagy az egér használatával kiváltott eseményekre. Ugyanazokkal a szokásos, más alkalmazásoknál használt kézmozdulatokkal érhető el a ZoomText kezelőfelülete is.

Az önálló érintőképernyős eszköz a képernyőn megjelenő billentyűzet használatát feltételezi. A képernyőnagytító szoftver használatakor a képernyőn megjelenő billentyűzet esetleg nem teljesen látszik, ezért esetenként a nagyítóval kell pásztázni valamelyik billentyű eléréséhez. Ez lelassíthatja a gépelést így csökkentve a hatékonyságot. Ezért azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson valódi billentyűzetet is, ha nagyobb mennyiségű beírásra van szüksége.

Megjegyzés: Olyan Windows 8.x alapú eszközt kell használni, amelyiken egyszerre legalább öt ponton érinthető. Az ilyen eszközökön a Windows 8.x „Designed for Windows” logója látható.

A ZoomText 10.1 tartalmaz egy speciális ikont, amelyikkel lehet váltogatni, hogy az érintéssel a Windows és alkalmazásai vagy a ZoomText saját szolgáltatásai legyenek vezérelve. Az ilyen szolgáltatások közé tartozik a nagyítás és kicsinyítés, a nagyított terület görgetése, valamint a ZoomText AppReader és a SpeakIt felolvasó eszköz. Íme így működik...

Alapértelmezés szerint a ZoomText 10.1 érintőképernyős eszközre telepítésekor a ZoomText érintésváltó ikonja megjelenik a képernyő egyik sarkában. Ez a lebegő ikon a nagyításkor, kicsinyítéskor és a nagyított terület görgetésekor is ugyanott marad látható. Az ikon áthelyezhető a képernyő szélén több helyre is. Ez lehetővé teszi, hogy oda tegye a képernyőn, ahova szeretné, illetve bármikor áthelyezze, ha ott letakarna egy látni kívánt elemet.

Az érintő képernyő támogatása (folytatás)

A ZoomText érintésváltó ikonjának két üzemmódja van: a Windows-vezérlési mód és a ZoomText-vezérlési mód.



A **Windows-vezérlési mód** minden kézmozdulatot a Windows és azon alkalmazásai részére továbbítja, amelyek meg vannak nyitva a képernyőn, úgy mintha nem is futna a ZoomText a számítógépen. Ez az az üzemmód, amelyikre az asztalon vagy az alkalmazásokban lévő elemek (beleértve a ZoomText kezelőfelületét is) kézmozdulatokkal történő kezeléséhez van szükség. A Windows-vezérlési módban az ikon a Windows 8.x Start képernyőjének csempéit ábrázolja, amire rámutat egy ujj.



A **ZoomText-vezérlési mód** minden kézmozdulatot a ZoomText részére továbbít. Ez az az üzemmód, amelyikre akkor van szüksége, amikor ZoomText kézmozdulatokkal végrehajtható funkcióit (kis mértékű nagyítás, kicsinyítés, illetve pásztázás a nagyított területtel) kívánja használni. A ZoomText-vezérlési módban az ikon a ZoomText emblémáját ábrázolja, amire rámutat egy ujj.

► A Windows-vezérlési és a ZoomText-vezérlési mód váltogatása

Érintse meg egy ujjal kétszer az érintésváltó ikont.

Tipp! Az érintéssel vezérlés módja ideiglenesen is átváltható arra az időre, amíg azt egy ujjal nyomja. Amikor leveszi az ujját az ikonról, visszaáll az érintéssel vezérlés eredeti módja. Ez azt jelenti, hogy a Windows-vezérlési módból átválthat egy kis időre a ZoomText-vezérlési módba, hogy egy kézmozdulatot a ZoomText részére adjon át, majd automatikusan visszatérjen a Windows-vezérlési módba. Ez fordítva is igaz, a ZoomText-vezérlési módból átválthat egy kis időre a Windows-vezérlési módba, hogy egy kézmozdulatot a Windows részére adjon át, majd automatikusan visszatérjen a ZoomText-vezérlési módba.

► Az érintésváltó ikon bekapcsolása és kikapcsolása

Válassza a **Beállítások** menü **Érintőképernyő támogatása** ► **Érintésváltó ikon bekapcsolása** parancsát.

► Az érintésváltó ikon átméretezése

Válassza a **Beállítások** menü **Érintőképernyő támogatása** ► **Érintésváltó ikon mérete** ► **{méret}** parancsát.

► Az érintésváltó ikon színsémájának kiválasztása

Válassza a **Beállítások** menü **Érintőképernyő támogatása** ► **Érintésváltó ikon színe** ► {szín} parancsát.

► Az érintésváltó ikon áthelyezése a képernyő szélén

Tartsa lenyomva az egyik ujját az ikonon, és csúsztassa azt a képernyő valamelyik szélén bárhova.

► A ZoomText kezelőfelületének megjelenítése

Kétszer érintés négy ujjal.

► A nagyítási szint megváltoztatása (nagyítás és kicsinyítés)


Kétszer érintés, három ujj lenyomva tartása, majd felfelé húzva nagyítás, lefelé húzva kicsinyítés.

► Pásztázás a nagyított területtel

Húzás három ujjal a képernyőn a kívánt helyre.

A ZoomText kezelőfelülete

A ZoomText elindításakor a kezelőfelülete megjelenik a képernyőn. Ez az ablak a ZoomText működtetéséhez szükséges összes vezérlőelemet tartalmazza. A képernyőnagyításhoz és a képernyőolvasáshoz tartozó szolgáltatások külön eszköztáron, és párbeszédpanelen találhatók.



A ZoomText kezelőfelülete (folytatás)

A ZoomText kezelőfelülete elrejtethető (kis méret) és megjeleníthető (előző méret) a ZoomText működésének befolyásolása nélkül.

► A ZoomText elrejtése

Választhatja az alábbiak egyikét:

- A ZoomText címsorában a Kis méret gombra kattint.
- **ESC** billentyűt.

► A ZoomText megjelenítése

Választhatja az alábbiak egyikét:

- A tálcán a **ZoomText 10.1** ikonjára kattint.
- Használja a kezelőfelületet megjelenítő billentyűparancsot: **CTRL + SHIFT + U**.

A ZoomText bekapcsolása és kikapcsolása

A ZoomText bármikor bekapcsolható és kikapcsolható a programból történő kilépés nélkül. Kikapcsoláskor a ZoomText visszaállítja a megjelenítést a szokásosra (nem nagyított), és az összes beszédfunkció szünetel.

► A ZoomText bekapcsolása

Választhatja az alábbiak egyikét:

- A ZoomText kezelőfelületén nyomja meg a **ZoomText** gombot.
- Használja a ZoomText bekapcsolása billentyűparancsot: **ALT + INSERT**.


► A ZoomText kikapcsolása

Választhatja az alábbiak egyikét:

- A ZoomText kezelőfelületén nyomja meg a **ZoomText** gombot.
- Használja a ZoomText kikapcsolása billentyűparancsot: **ALT + DELETE**.

A nagyítási eszköztár


A nagyítási eszköztárról gyorsan érhetők el a ZoomText nagyítási szolgáltatásai. A könnyű azonosítás érdekében az eszköztár mindegyik gombján kifejező ikon és felirat van. Több ilyen gombhoz helyi menü is tartozik, amiről a legfontosabb és leggyakrabban használt beállítások gyorsan elérhetők. A gombok funkció szerint lettek csoportosítva, és mindegyik csoporthoz tartozik kattintható hivatkozás, amelyik megnyitja a csoporthoz tartozó párbeszédpanelt. Az eszköztár gombjaihoz tartozó funkciók ismertetése a következő oldalakon található.



A nagyítási fokozat beállítása

A ZoomText a nagyítási fokozatok széles skáláját biztosítja a nagyított terület igény szerinti megjelenítéséhez. A nagyítás mértékének beállítása 1x és 60x között (1x és 8x között 1, 10x és 16x között 2, 20x és 36x között 4, 42x és 60x között 6, de létezik a törtben kifejezett 1,2x, 1,4x, 1,6x, 1,8x, 2,5x, 3,5x és 4,5x fokozat is).


► A nagyítási fokozat beállítása




Fokozat

A Nagyítás eszköztáron a nagyítás mértéke a **Fokozat** léptetőmezővel vagy nagyítási billentyűparanccsal állítható be:

Művelet	Billentyűparancs
Nagyítás növelése	ALT + NUMERIKUS PLUSZ
Nagyítás csökkentése	ALT + NUMERIKUS MINUSZ



1x nagyítás (azaz nincs nagyítás)



2x nagyítás



3x nagyítás

Nagyítási ablak választása

A ZoomText a nagyítási ablakok nyolc típusát kínálja: Teljes képernyő, Sarokablak, Nagyító, Sornagyító és a négy Fix típus. Ezen ablakok mindegyike sajátos módon biztosítja a képernyő megtekintését. A nagyítási ablakok típusai között bármikor váltogathat igazodva a különböző feladatokhoz és alkalmazásokhoz.

► Nagyítási ablak választása



A **Nagyítás** eszköztáron válassza a **Típus** gombot, majd a kívánt nagyító típusát.

A nagyítási ablak típusát változtatni is lehet az Ablaktípus billentyűparanccsal: **CTRL + SHIFT + Z**.

Nagyítási ablaktípusok	
Teljes képernyő: A nagyított terület a teljes képernyőre kiterjed.	
Sarokablak: A nagyított terület a képernyő egyik sarkát takarja el, de méretezhető és bárhova áthelyezhető.	
Nagyító: A nagyított terület mintegy kézi nagyító alatt jelenik meg, a képernyőn mozgatva a nagyítót mindig az alatta lévő területet nagyítja ki. Ez a nagyító automatikusan követi az egérkurzor mozgását, a szöveg beírását, illetve bármilyen módon is léptet a képernyőn ide-oda.	
Sornagyító: A nagyított terület mintegy sorolvasó nagyító alatt jelenik meg, a képernyőn lefelé vagy felfelé mozgatva mindig az alatta lévő vízszintes sávot nagyítja ki. A Sornagyító automatikusan követi az egérkurzor mozgását, a szöveg beírását, illetve bármilyen módon is léptet a képernyőn lefelé vagy felfelé.	
Fix: Két részre osztja a képernyőt, az egyik részen nagyított a képernyő, a másik részen pedig nem nagyított. A nagyított terület lehet: Fent, Lent, Balra vagy Jobbra.	
	
	
	

Nagyítási ablak beállítása

A ZoomText nagyítási ablakai méretezhetők, illetve áthelyezhetők, hogy a képernyőn másként helyezkedjenek el (kivétel a Teljes képernyő).

► Nagyítási ablak méretezése és áthelyezése

1. A **Nagyítás** eszköztáron válassza a **Típus ► Méretezés** parancsot.

Az ablakméretezők megjelennek a nagyítási ablak keretén, és a méretezés lehetővé válik.

2. Az ablak bármelyik méretező fogantyú húzásával méretezhető.
3. Az ablak áthelyezéséhez a kereten belülről kell húzni az egérkurzort.
4. Az ablak tartalmának görgetéséhez lenyomva kell tartani a **CTRL** billentyűt az ablak keretén belüli húzáskor.
5. A méretezési funkció az egér jobb oldali gombja vagy az **ESC** billentyű lenyomására megszűnik.

Nagyításkor nem lehet az egész képernyőt egyszerre látni. Ezért, ha a figyelendő dolgok a képernyőn egymástól távol vannak, nem láthatók egyszerre. A Figyelőkeret lehetővé teszi, hogy a képernyő egy kijelölt területe mindig látható legyen, akkor is, ha közben a képernyő másik részén dolgozik, vagy azt tekinti meg.

► Figyelőkeret létrehozása

1. Válassza a **Teljes képernyő** nagyítási típust.
2. A **Nagyítás** eszköztáron válassza a **Típus ► Figyelőkeret ► Új ablak** parancsot.
3. Húzza az egér mutatóját arra a területre, amelyiket mindig látni szeretne.
4. A figyelőkeret területe húzással jelölhető ki.

Ha befejezte a húzást, a Figyelőkeret megjelenik méretező fogantyúkkal a kereten.

5. Az ablak bármelyik méretező fogantyú húzásával méretezhető. Az ablak áthelyezéséhez a kereten belülről kell húzni az egérkurzort. Az ablak tartalmának görgetéséhez lenyomva kell tartani a **CTRL** billentyűt az ablak keretén belüli húzáskor.
6. A **Figyelőkeret** elhelyezési funkciója az egér jobb oldali gombja vagy az **ESC** billentyű lenyomására megszűnik.

► A Figyelőkeret bekapcsolása és kikapcsolása

Válassza a nagyítási eszköztáron a **Típus ► Figyelőkeret ► Bekapcsolás** (vagy **Kikapcsolás**) parancssorozatot.

A Helykijelölő használata

A Helykijelölő megmutatja a képernyőnek az aktuálisan nagyított területét, és lehetővé teszi másik terület kijelölését nagyításra. A Helykijelölő aktívvá válásakor a nagyítás kikapcsolódik, és az éppen nagyított területet egy helykereső lokátor jelzi a normál képernyőn. A helykereső lokátor elmozdításával másik területet jelölhet ki nagyításra.

► A Helykijelölő használata

1. Válassza a **Műveletek** menü **Helykijelölő** parancsát.

A nagyítás ideiglenesen megszűnik, és megjelenik a nagyított területet jelző lokátor.

2. Helyezze át a lokátort a nagyítani kívánt területre.
3. Kattintson az új területre.

A nagyítás helyre áll, és a kijelölt terület lesz a nagyított.

A helykereső konfigurálható, hogy különböző alakban és színben jelenjen meg.

► A Helykereső konfigurálása

1. Válassza a **Nagyítás** menü **Helykereső...** parancsát.
2. Állítsa be az igények szerint a Helykereső beállításait.
3. Kattintson az **OK** gombra.

A kiemelő színhasználat javítja a képernyőn megjelenő szöveg és ábra áttekinthetőségét, és csökkenti a szem fáradását. A kiemelő színhasználat beállításait olyan különböző szűrőhatások alkotják, amelyeknél lehetőség van a szín, a kontraszt és a fényerő szabályozására. Választani lehet az előzetesen összeállított színsémák közül, illetve egyénileg is lehet konfigurálni a különböző színbeállításokat.

► Előzetesen összeállított színséma választása



A **Nagyítás** eszköztáron válassza a **Szín ► Séma** parancsot, majd a kívánt színsémát.

► Az egyéni színbeállítások konfigurálása

1. Válassza a **Nagyítás** menü **Kiemelő színek...** parancsát.
2. Jelölje be az **Egyéni...** választógombot.
3. Állítsa be az egyéni beállításokat kívánság szerint.
4. Kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés: A kiemelő színhasználat be- és kikapcsolható a Kiemelő színek be/ki billentyűparanccsal is: **CTRL + SHIFT + C**.

Egérkurzor kiemelése

Az egérkurzor kiemelése teszi egyszerűvé az egérkurzor fellelését és nyomon követését. Ki lehet választani az egérkurzor méretét és színét, sőt ki lehet egészíteni egy célkeresővel, ami az egérkurzor helyzetét még jobban kiemeli. Lehet választani előre összeállított kurzorsémát, vagy egyénileg konfigurálni az egérkurzor beállításait.

► Előzetesen összeállított kurzorséma választása



A **Nagyítás** eszköztáron válassza az **Egér ► Séma** parancsot, majd a kívánt kurzorsémát.

► Az egyéni kurzorbeállítások konfigurálása

1. Válassza a **Nagyítás** menü **Egérkurzor kiemelése...** parancsát.
2. Jelölje be az **Egyéni...** választógombot.
3. Állítsa be az egyéni beállításokat kívánság szerint.
4. Kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés: Az egérkurzor kiemelése be- és kikapcsolható az Egérkurzor kiemelése be/ki billentyűparanccsal is: **CTRL + SHIFT + P**.

A kurzor kiemelése teszi egyszerűvé a szövegkurzor fellelését és nyomon követését. A kurzorpozícióját jól látható jelölők emelhetik ki anélkül, hogy eltakarnák a környező szöveget. Lehet választani előre összeállított kurzorsémát, vagy egyénileg konfigurálni a kurzor beállításait.

► Előzetesen összeállított kurzorséma választása



A **Nagyítás** eszköztáron válassza a **Kurzor ► Séma** parancsot, majd a kívánt kurzorsémát.

► Az egyéni kurzorbeállítások konfigurálása

1. Válassza a **Nagyítás** menü **Kurzor kiemelése...** parancsát.
2. Jelölje be az **Egyéni...** választógombot.
3. Állítsa be az egyéni beállításokat kívánság szerint.
4. Kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés: A kurzor kiemelése be- és kikapcsolható a Kurzor kiemelése be/ki billentyűparanccsal is: **CTRL + SHIFT + R**.

A fókuszkiemelés megkönnyíti a TAB vagy a nyílbillentyűkkel a lépkedést és tájékozódást az alkalmazások menüiben, párbeszédpanelein, eszköztárain és vezérlőelemei között. Ha be van kapcsolva, a fókuszban lévő vezérlőelem pozícióját jól látható jelölők emelik ki anélkül, hogy eltakarnák a környező szöveget. Lehet választani előre összeállított fókuszkiemelési sémát, vagy egyénileg konfigurálni a fókuszkiemelés beállításait.

► Előzetesen összeállított fókuszkiemelési séma választása



A **Nagyítás** eszköztáron válassza a **Fókusz ► Séma** parancsot, majd a kívánt fókuszkiemelési sémát.

► Az egyéni fókuszkiemelési beállítások konfigurálása

1. Válassza a **Nagyítás** menü **Fókusz kiemelése...** parancsát.
2. Jelölje be az **Egyéni...** választógombot.
3. Állítsa be az egyéni beállításokat kívánság szerint.
4. Kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés: A fókusz kiemelése be- és kikapcsolható a Fókusz kiemelése be/ki billentyűparanccsal is: **CTRL + SHIFT + O**.

A hagyományos képernyőnagyító szoftvereknél a betűk élessége nagyításkor csökken. Ennek eredményeként több betűtípus, az elvékonyodó rajzolatúak, a kézírást utánozók, a dőlt és a legtöbb díszes betűtípus nehezen olvasható. Az xFont használatával minden betű nagyítása tökéletes – minden nagyítási fokozatban.

► **Bekapcsolásához font betűk kiemelési be-és kikapcsolása**

Használja a betűkiemelés billentyűparancsát: **CTRL + SHIFT + F**.

► **A betűkiemelési módok konfigurálása**

1. Válassza a **Nagyítás** menü **Betűk kiemelése...** parancsát.
2. Állítsa be az igények szerint a betűkiemelés beállításait.
3. Kattintson az **OK** gombra.

Keresés az Asztalon

A Keresés az Asztalon funkció segítségével könnyen megtalálhatók és megnyithatók a Windows Asztal környezetében lévő programok és dokumentumok - beleértve az indítópultot, a rendszertálcát és a vezérlőpultot is. A Keresés az Asztalon elindítása után egy párbeszédpanel jeleníti meg az Asztal környezetében található elemek listáját. Lehetőség van szűrni és keresni ebben a listában, így a kívánt elem hamar megtalálható. A párbeszédpanelen található 'Műveletek' teszti lehetővé az elem megnyitását vagy tulajdonságainak megtekintését.

► Keresés az Asztalon



1. Kattintson a **Nagyítás** eszköztár **Asztal** gombjára.

Megjelenik a Keresés az Asztalon párbeszédpanel.

2. Az **Elemek az Asztalon** listája a **Megjelenítendő elemek** és **A sorrend alapja** csoport vezérlőelemeinek kívánság szerinti kiválasztásával szűrhető és rendezhető.
3. A keresés szűkítéséhez a **Keresendő** kombinált listamezőbe beírhat, vagy kiválaszthat egyet a legutóbbi keresési bejegyzések közül.
4. Válassza ki a kívánt elemet az **Elemek az Asztalon** listában.
5. A kiválasztott program elindításához kattintson a **Megnyitás**, illetve a tulajdonságai megtekintéséhez a **Tulajdonságok** gombra.

A Weben kereső lehetővé teszi a weblapokon a gyors keresést, átnézést, navigálást és felolvasást. Lehet keresni szavakra vagy kifejezésekre a teljes weblapon, hogy rögtön azokat a témákat olvashassa, amelyek Önt érdeklik. Ha megtalálta az Önt érdeklő témát, a kereső elkezd felolvasni azt attól a helytől (csak a ZoomText nagyító/felolvasó változatában). A Weben kereső képes a hivatkozások és vezérlőelemek végrehajtására is, hogy a weblapok között zökkenőmentes legyen a navigálás. Minden ilyen művelet egyszerűen elérhető az eszköztárról, a kereső párbeszédpaneléről vagy billentyűparanccsal.

A weblapokon kereséshez a kereső két módszert kínál fel: a közvetlenül az oldalon keresést és a találati listás keresést. Ezt a két módszert és a közöttük történő váltogatást az alábbi szakaszok ismertetik.

Megjegyzés: A ZoomText Weben kereső szolgáltatása használható az olyan népszerű böngészőkkel, mint az Internet Explorer és a Firefox.

► Webes keresés indítása



1. Kattintson a **Nagyítás** eszköztáron a **Web** gombra.

Megjelenik a Weben kereső eszköztára/párbeszédpanele.

► A weblapon keresés használata

1. Ha a kereső jelenleg a listával kereső módban van, a **Lista** gombra kattintva lehet átváltani a weboldalon kereső módra.
2. Az **Oldalelemek** fölötti lenyílóban pedig meg lehet adni, hogy milyen típusú elemre vonatkozzék a keresés. Ha az oldalon bárhol (a képek és vezérlőelemek rejtett feliratait is beleértve) előforduló szöveget kíván keresni (a legtöbb esetben), a „Minden szöveg” választása ajánlott.
3. A keresett szót vagy kifejezést a **Keresés** mezőbe kell beírni.

Ha a szó vagy kifejezés nincs egyik kijelölt elemtípusban sem, a Keresés mező narancssárga színű lesz, és a léptető gombok letiltódnak (kiszürkülnek).

Megjegyzés: Ha az oldalelem típusaként a „Minden szöveg” lett választva, a keresés elindításához be kell írni legalább egy karaktert. Ha az oldalelem típusaként akármi más lett választva, az ilyen típusú elemekre lehet léptetni anélkül, hogy beírt volna szót vagy kifejezést.

4. A keresési feltételnek megfelelő elemekre a **Következő** és az **Előző** feliratú ikongombbal lehet léptetni.

Az egyes elemek a rálépéskor kiemeltté válnak. A ZoomText Nagyító/Felolvasó a használatakor (ha a Weben kereső beszéde be van kapcsolva) felolvassa az elemet tartalmazó mondatot.

5. Ha az aktuális elem hivatkozást vagy vezérlőelemet tartalmaz, az a **Végrehajtás** gombra kattintva aktiválható.
6. Az aktuális elemtől kezdődően a felolvasáshoz (az AppReader használatával) az **AppRdr** gombra kell kattintani. *
7. A Weben kereső felolvasó szolgáltatásának bekapcsolásához a **Beszéd** gombra kell kattintani. *
8. A keresőből kilépni a **Bezárás** gombbal lehet.

* A ZoomText Nagyító változatában az AppRdr és a Beszéd gomb nem használható, ezért azok letiltottak (kiszürkítettek).

► A listás keresés használata

1. Ha a kereső jelenleg a **weblapon kereső** módban van, a **L**ista gombra kattintva lehet átváltani a **Keresés listával** módra.
2. Az **Oldalelemek** kombinált listamezőben lehet kiválasztani azt az elemtípust, amilyen típusú elemeket látni szeretne a **Talált elemek** listában.
3. A lista szűréséhez vagy az abban kereséshez a **Keresés** mezőbe kell beírni a szót vagy kifejezést.

Már a beírás közben megkezdődik a lista automatikus szűrése, hogy csak a keresett szövegnek megfelelő elemek jelenjenek meg. Ha olyan szót vagy kifejezést ír be, amelyik nem található az elemek listájában, a Keresés mező narancssárga színűre vált.

4. A sorrendet a **Rendezési szempont** lenyíló listában lehet kiválasztani. A sorrend a lista tetején a **Név** vagy a **Típus** feliratra kattintással is megváltoztatható.
5. Ha az aktuális elem hivatkozást vagy vezérlőelemet tartalmaz, az a **Végrehajtás** gombra kattintva aktiválható. *
6. Az aktuális elemtől kezdődően a felolvasáshoz (az AppReader használatával) az **AppRdr** gombra kell kattintani. *
7. Az **Ugrás** ikongombra kattintva lehet a weblapon a kijelölt elem helyére léptetni.
8. A keresőből kilépni a **Bezárás** gombbal lehet.

A Keresés szövegben szolgáltatás segít megtalálni megadott szavakat vagy kifejezéseket az aktív alkalmazásablakokban vagy a teljes képernyőn. Miután megadta a keresett szöveget, a Keresés szövegben funkció kijelöli és felolvassa a keresett szöveg előfordulását vagy a keresett szöveget tartalmazó teljes sort. **Megjegyzés:** A ZoomText Nagyító változata nem olvas fel.

► A szöveges kereső használata



1. Kattintson a **Nagyítás** eszköztár **Szöveg** gombjára.

Megjelenik a Keresés szövegben párbeszédpanel. A teljes körű tájékoztatást a szöveges keresésről a ZoomText felhasználói kézikönyve és súgórendszere tartalmazza az „Keresés szövegben” című részben.

2. Írja be a **Keresendő** címkéjű mezőbe a keresett szót vagy szavakat.
3. Jelölje be kívánság szerint az egyéb keresési beállításokat.
4. Kattintson a **Keresés** gombra.

A Keresés szövegben párbeszédpanel eltűnik, a keresett szöveg első előfordulását a ZoomText kijelöli, és felolvassa. A talált szöveg fölött megjelenik a szöveges kereső eszköztára, ahol vezérelni lehet a keresett szöveg előző vagy következő előfordulásaira a léptetést és a felolvasást.

5. A keresett szöveg előző vagy következő előfordulásaira léptetni a kereső eszköztárával vagy a megfelelő billentyűparancsokkal lehet.
6. A keresési funkció az egér jobb oldali gombja vagy az **ESC** billentyű lenyomására megszűnik.

A szöveges kereső használata (folytatás)

A talált szöveg fölött megjelenik a szöveges kereső eszköztára, ahol vezérelni lehet a keresett szöveg előző vagy következő előfordulásaira a léptetést és a felolvasást.



A szöveges kereső eszköztára

-  **Olvasás *** Felolvassa a talált szót tartalmazó teljes sort. Billentyűparancs: **ENTER**
-  **Előző előfordulás** Megjeleníti a keresett szöveg előző előfordulását. Billentyűparancs: **BALRA** vagy **SHIFT + TAB**
- 
 **Következő előfordulás** Megjeleníti a keresett szöveg következő előfordulását. Billentyűparancs: **JOBBRA** vagy **TAB**
-  **Az AppReader indítása *** Az AppReader a felolvasást a kijelölt keresett szöveg helyétől kezdi. Billentyűparancs: **A** vagy **CTRL + ALT + A**
-  **A szöveges kereső beállításai** Visszatérés a Keresés szövegben párbeszédpanelre. Billentyűparancs: **BACKSPACE**
-  **Bezárás** Kilépés a szöveges keresőből. Billentyűparancs: **ESC**

* Ez a beállítás nem használható a ZoomText *Nagyító* változatában.

A Sima gördülés (patent pending) funkcióval a nagyított képernyő a fókusz áthelyezését sokkal természetesebb módon követi. Szöveg írásakor, illetve a menükben, párbeszédpaneleken vagy más vezérlőelemekre léptetéskor a nagyított terület szépen csúszik a megfelelő helyre ahelyett, hogy hirtelen ugrana oda. Használható a „sima gördülés az egérrel” funkció is, hogy az adott terület bármely irányban zavarmentesen megtekinthető legyen.

Megjegyzés: Az egérrel a sima gördülés csak akkor **használható**, ha a nagyítási ablak típusa **Teljes képernyő**.


► **A sima gördülés bekapcsolása és beállításainak módosítása**

1. Válassza a **Beállítások** menü **Sima gördülés...** parancsát.
2. Gondoskodjon róla, hogy a **Sima gördülés bekapcsolva** jelölőnégyzet be legyen jelölve.
3. Állítsa be az igények szerint a sima gördülés beállításait.
4. Kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés: A Sima gördülés a **WINDOWS + SHIFT + P** billentyűparanccsal kapcsolható be és ki.

A Felolvasás eszköztár

A Felolvasás eszköztárról gyorsan érhetőek el a ZoomText képernyőolvasási szolgáltatásai. A gyors azonosítás érdekében az eszköztár mindegyik gombján kifejező ikon és felirat van. Több ilyen gombhoz helyi menü is tartozik, amiről a legfontosabb és leggyakrabban használt beállítások gyorsan elérhetőek. A gombok funkció szerint lettek csoportosítva, és mindegyik csoporthoz tartozik kattintható hivatkozás, amelyik megnyitja a csoporthoz tartozó párbeszédpanelt. Az eszköztár gombjaihoz tartozó funkciók ismertetése a következő oldalakon található.



A beszéd a nagyítási szolgáltatástól függetlenül kapcsolható be és ki.

► A beszéd engedélyezése és letiltása



Válassza a **Felolvasás** eszköztár **Beszéd ► Bekapcsolás** (vagy **Kikapcsolás**) parancssorozatát, illetve használja a Beszéd be/ki billentyűparancsot: **ALT + SHIFT + S**

Megjegyzés: Az AppReader, a DocReader és a Felolvastató akkor is használható, ha a beszéd ki van kapcsolva.

Lehetnek olyan esetek, amikor ideiglenesen ki szeretné kapcsolni a beszédet. Például, ha a ZoomText olyan üzenetablakot olvas fel, amit már ismer. Ilyenkor a ZoomText kényszeríthető a beszéd leállítására anélkül, hogy teljesen kikapcsolná a beszédet.

► A beszédfolyamat eseti leállítása


Nyomja le és engedje fel a **CTRL** billentyűt.

Az aktuális beszédfolyamat ekkor szünetel.

A beszédtempó megváltoztatása

A beszédtempó megváltoztatásával lehet szabályozni, hogy a ZoomText milyen gyorsan beszéljen (szó/perc a SAPI 4 típusú szintetizátoroknál vagy százalék a SAPI 5 típusú szintetizátoroknál).

► A beszédtempó megváltoztatása



Tempó

A **Felolvasás** eszköztáron a beszéd gyorsasága a **Tempó** léptetőmezővel vagy a beszédtempó billentyűparancsaival állítható be:

Művelet	Billentyűparancs
Beszédtempó növelése	CTRL + NUMERIKUS PLUSZ
Beszédtempó csökkentése	CTRL + NUMERIKUS MINUSZ

Az AppReader és a DocReader beszédtempója külön állítható be. Ezek a beállítások az Olvasási beállítások párbeszédpanelen találhatók. Válassza a **Felolvasás** menü **Felolvasási beállítások...** parancsát.

A szintetizátor beállításai a képernyőolvasás beszédfolyamata szabható testre. Választható férfi vagy női hang, szabályozható a beszédtempó, a hangmagasság és a hangerő.

Megjegyzés: A ZoomText több beszéd szintetizátort is tartalmaz: NeoSpeech (csak angol) és TruVoice. A ZoomText telepítőprogramjával lehet többet is kiválasztani ezekből a szintetizátorokból. A ZoomText használható a számítógépre telepített SAPI 4 és SAPI 5 alapú szintetizátorokkal is.

► A beszéd szintetizátor beállításainak megváltoztatása

1. Válassza a **Felolvasás** menü **Szintetizátor...** parancsát
2. Gondoskodjon róla, hogy a **Képernyőolvasás bekapcsolása** jelölőnégyzet be legyen jelölve.
3. Válassza a megfelelő lehetőséget a **Szintetizátor** és a **Hangkarakter** mezőben, majd állítsa be a tempó, a hangmagasság és a hangerő kívánt értékét.
4. A szintetizátor beállításainak kipróbálásához be is írhat a **Mintaszöveg** szerkesztőmezőbe, mielőtt a **Hangpróba** gombra kattint.
5. Kattintson az **OK** gombra.

Gépelés bemondása

A Gépelés bemondása teszi lehetővé, hogy beíráskor visszahallja a billentyűleütéseket és a leírt szavakat. Megválaszthatja, hogy vagy a billentyűleütéseket, vagy a szavakat, vagy mindkettőt kívánja visszahallani. A szavak bemondása a szó beírásának befejezését követően történik (amikor szóközt vagy írásjelet ír be). A gépelés bemondásának beállításai lehetővé teszik annak kiválasztását is, hogy mely billentyűk – mind vagy csak a választott csoportok – leütése legyen bejelentve.

► **Gépelés bemondásának bekapcsolása**



Gépelés

A **Felolvasás** eszköztáron válassza a **Gépelés** gombot, majd a kívánt bemondási módot.

► **A gépelésbemondási beállítások megváltoztatása**

1. Válassza a **Felolvasás** menü **Gépelés bemondása...** parancsát
2. Állítsa be az igények szerint a gépelés bemondási beállításait.
3. Kattintson az **OK** gombra.

Az egér visszajelzése azt jelenti, hogy a ZoomText bemondja az egérkurzornál lévő szöveget. Az egérkurzor képernyőn történő mozgásának megfelelően a szöveg szavai vagy egész sorai rövid késleltetés után bemondásra kerülnek.

► **Az Egérhelyzet bemondásának bekapcsolása**



Egér

A **Felolvasás** eszköztáron válassza az **Egér** gombot, majd a kívánt bemondási módot.

► **Az Egérhelyzet bemondási beállításainak megváltoztatása**

1. Válassza a **Felolvasás** menü **Egérhelyzet bemondása...** parancsát.
2. Állítsa be az igények szerint az egérhelyzet bemondási beállításait.
3. Kattintson az **OK** gombra.

A bőbeszédűség határozza meg a bementett információmennyiséget, amikor valamely programelem fókuszba kerül. Programelemek lehetnek: alkalmazás- és dokumentumablakok, menük, párbeszédpanelek, gombok, ikonok és hasonlók.

A három bőbeszédűségi szint – a Kezdő, a Jártas és a Tapasztalt – lehetővé teszi a bőbeszédűség gyors fokozását vagy csökkentését. A Kezdő bőbeszédűség több adatot közöl, a Tapasztalt bőbeszédűség pedig kevesebbet. A bőbeszédűségi szintek mindegyike teljesen testre szabható a saját igényeknek megfelelően.

► A bőbeszédűségi szint kiválasztása



A Felolvasás eszköztáron kattintson a **Bőbeszédűség** gombra, majd válassza a kívánt bőbeszédűségi szintet.

► A bőbeszédűségi beállítások megváltoztatása


1. Válassza a **Felolvasás** menü **Bőbeszédűség...** parancsát
2. Állítsa be az igények szerint a bőbeszédűség beállításait.
3. Kattintson az **OK** gombra.

Az AppReader az aktív alkalmazás dokumentumait, weblapjait és a levelező programban a leveleket is felolvassa. A dokumentum megjelenése nem változik meg az AppReader használatának elkezdésekor és befejezésekor, az átmenet a dokumentum szerkesztése és felolvasása között így gyors és zavarmentes.

Az AppReader képes automatikusan végigolvasni az egész dokumentumot, de választható a kézi vezérlésű felolvasás is szavanként, soronként, mondatonként vagy bekezdésenként. A felolvasás közben ki is emeli az olvasott szavakat. Az AppReader beállítási lehetőségei lehetővé teszik a szó kiemelésének testreszabását, a kiemelő alakjának, méretének, színének és átlátszóságának meghatározását.

► Az AppReader beállításainak megváltoztatása

1. Válassza a **Felolvasás** menü **AppReader...** parancsát
2. Változtassa meg az igényei szerint az AppReader beállításait.
3. Használja az **OK** gombot.



AppReader kiemeléssel

► Az AppReader elindítása és működése



1. Nyissa meg az olvasandó dokumentumot, weblapot vagy levelet.
2. Használja az AppReader billentyűparancsot: **ALT + SHIFT + A**, vagy a ZoomText **Felolvasás** eszköztárán az **AppRdr** gombot.

Az AppReader elkezd a felolvasást a szövegkurzor aktuális pozíciójától. Ha nincs szövegkurzor, az AppReader szünetelő módban indul el, és a lap első szavát emeli ki.

Megjegyzés: Az AppReader gomb letiltott (szürkített), ha a legutóbbi aktív alkalmazás nem tartalmaz felolvasható szöveget.

3. Az automatikus felolvasás elindításához vagy leállításához nyomja meg az **ENTER** billentyűt, vagy kattintson az egérrel.

Egér használatakor a felolvasást másik szótól is folytathatja, ha az egérrel oda kattint, ahonnan folytatni szeretné.

4. A szavanként, soronként, mondatonként vagy bekezdésenként történő felolvasáshoz az AppReader léptető billentyűparancsai használhatók (lásd "Az AppReader és DocReader billentyűparancsai", 76. old.).
5. Az AppReader funkció az egér jobb oldali gombja vagy az **ESC** billentyű lenyomására megszűnik.

Az AppReader kilépésekor a kurzor automatikusan a legutóbb kiemelt szóhoz kerül (ha van kurzor).

Felolvasás az egérmutatótól (AppReader)

A ZoomText 10.1 bevezette az AppReader indítására az új „Felolvasás az egérmutatótól” parancsot. Ez az új billentyűparancs teszi lehetővé, hogy az AppReader az egérmutató alatti szónál azonnal elkezdje a felolvasást, ezzel is gyorsabbá és zökkenőmentesebbé téve az AppReader használatát.

► A Felolvasás az egérmutatótól parancs használata

1. Vigye az egérmutatót arra a szóra, ahonnan elindítani kívánja az AppReader olvasási funkcióját.
2. Használja a Felolvasás az egérmutatótól billentyűparancsot: **ALT + SHIFT + BAL-KATTINTÁS**.


Az AppReader működésbe lép, és megkezdí a felolvasást az egérmutató alatti szótól.

A DocReader az aktív alkalmazás dokumentumait, weblapjait és a levelezést külön ablakban sajátos kialakítással jeleníti meg és olvassa fel. A szöveg megjelenhet soronként nagyítva (Sor) vagy több sorban nagyítva (Mind), a betűtípus, a szín, a kiemelés és a nagyítási fokozat pedig megválasztható.

A DocReader képes automatikusan végigolvasni egy egész dokumentumot, de választható a kézi vezérlésű felolvasás is szavanként, soronként, mondatonként vagy bekezdésenként. A felolvasás közben ki is emeli az olvasott szavakat.



Soronként nagyítva



Mind nagyítva

► A DocReader elindítása és működése



1. Nyissa meg az olvasandó dokumentumot, weblapot vagy levelet.
2. Használja a DocReader billentyűparancsot: **ALT + SHIFT + D**, vagy a ZoomText **Felolvasás** eszköztárán a **DocRdr** gombot.

Megjelenik a DocReader képernyője a forrásdokumentumból származó szöveggel. Ha a forrásdokumentumban van aktív szövegkurzor, a DocReader képernyőjén a kurzornál lévő szó lesz kiemelve. Egyébként a DocReader képernyőjén megjelenő első szó.

Megjegyzés: A DocReader gomb letiltott (szürkített), ha a legutóbbi aktív alkalmazás nem tartalmaz felolvasható szöveget.

3. A felolvasás elindításához vagy leállításához nyomja meg a **Lejátszás/Szünet** gombot vagy az **ENTER** billentyűt.

Szünet közben az egérrel máshova kattinthat, hogy onnan folytassa.

4. A szavanként, soronként, mondatonként vagy bekezdésenként történő felolvasáshoz a DocReader léptető billentyűparancsai használhatók (lásd "Az AppReader és DocReader billentyűparancsai", 76. old.).
5. A DocReader az egér jobb oldali gombja vagy az **ESC** billentyű lenyomására kilép.

A DocReader kilépésekor a kurzor automatikusan a legutóbb kiemelt szóhoz kerül (ha van kurzor).

DocReader (folytatás)

A DocReader eszköztár biztosítja a felolvasás vezérlését, és lehetővé teszi a DocReader beállításait konfiguráló párbeszédpanelek elérését.



A DocReader eszköztár

Lejátszás	Elindítja és leállítja a felolvasást a kiemelt szónál.
Tempó	Meghatározza, hogy milyen gyorsan beszéljen a DocReader.
Fokozat	A nagyítás mértékének beállítása 1x és 36x között.
Sor	A szöveget egy végtelen nagyított sorba helyezi, és ott emeli ki az éppen olvasott szót, a szöveg nagyítás nélkül is látható.
Mind	A szöveget a saját ablakában sorokra törve jeleníti meg az adott nagyítással.
Felolvasás	Megnyitja a Felolvasás párbeszédpanel DocReader lapját a beállítások megváltoztatásához.
Beszéd	Megnyitja a Beszéd párbeszédpanelt a beállítások megváltoztatásához.
Kilépés	A DocReader kilép, és a forrásalkalmazás válik aktívvá.

Az alkalmazásban olvasási zónákként megadott helyen lévő információk azonnal megtekinthetők és meghallgathatók. Egy adatbázis-kezelő alkalmazás például megjelenítheti egyszerre egy tucat vagy több mező tartalmát is. A szokásos munkavégzés közben lehet, hogy ezekből csak egy néhány érdekli. Az olvasási zónák használatával ezek a mezők egy billentyűparanccsal azonnal megnézhetők, illetve meghallgathatók.

Egy-egy alkalmazáshoz legfeljebb 10.1 olvasási zóna jelölhető ki. Amikor egy alkalmazást megnyit, vagy átvált rá, az adott alkalmazáshoz tartozó zónák automatikusan betöltődnek és használhatók.

Olvasási zónák (folytatás)

Amikor olvasási zónára léptet, az aktív olvasási zóna fölött megjelenik az Olvasási zónák eszköztár. Az eszköztár teszi lehetővé a megadott zónák bejárásának és felolvasásának irányítását.



Olvasási zónák eszköztár módosítási és léptetési módban



Olvasási zónák eszköztár indítási módban

-  **Lejátszás/Szünet/Stop** Elindítja és leállítja a felolvasást. A lejátszás elindítása után a gomb kicserélődik a Szünet vagy a Stop gombbal (attól függően, hogy melyik mód az aktív). A Szünet gomb a módosítási és léptetési módban jelenik meg, ahol a felolvasás a kiemelt szónál szünetelhet vagy folytatódhat. A Stop gomb a módosítási módban jelenik meg, ahol a felolvasás mindig a zóna első szavánál indul újra. Billentyűparancs: **ENTER**
-  **Előző** Váltás az előző olvasási zónára. Billentyűparancs: **SHIFT + TAB**
-  **Következő** Váltás a következő olvasási zónára. Billentyűparancs: **TAB**
-  **Bezárás** Kilépés az olvasási zónák használatából. Billentyűparancs: **ESC**

► Olvasási zóna létrehozása



1. Nyissa meg azt az alkalmazást, amelyikben az olvasási zónát létrehozni kívánja. Jelenítse meg az alkalmazás kívánt lapját, ablakát vagy panelét.
2. Válassza a **Felolvasás** eszköztár **Zónák ► Új zóna** parancsát vagy használja az Olvasási zónák billentyűparancsot: **CTRL + ALT + Z**.

Kiemelve megjelenik az alkalmazás már létező összes zónája, és használható a zónakijelölő eszköz.

3. Az egérrel görgessen úgy, hogy az új zóna területe a látótérbe kerüljön.
4. Tartsa lenyomva az egér bal gombját, és az egér húzásával jelölje körbe a területet, majd engedje fel az egér gombját.

Ha befejezte a húzást (felengedte az egér gombját), megjelenik az Olvasási zónák párbeszédpanel. Ezen a párbeszédpanelen lehet elnevezni a zónát, és megadni a beállításait. A teljes körű tájékoztatást a párbeszédpanelről a ZoomText felhasználói kézikönyve és súgórendszere tartalmazza az „Az Olvasási zónák beállításai” című részben.

5. A **Zónanév** szerkesztőmezőbe írja be a zóna emlékeztető nevét.
*Amikor a párbeszédpanel másik vezérlőelemére lép, az új zóna neve megjelenik a **Zónák** listában.*

6. Jelölje be az **A zóna viszonyítása** csoportban, hogy az alkalmazásablakban mi a zóna viszonyítási pontja.
7. Válassza ki a **Zónaműveletek** csoportban a kívánt beállítást.
8. Az új zóna ellenőrzéséhez kattintson az **Indítás** gombra.

Az Olvasási zónák párbeszédpanel ideiglenesen rejtett lesz, a zóna tartalma pedig a beállításnak megfelelően kiemelt, illetve hallható lesz .

9. További zóna létrehozásához kattintson az **Új zóna** gombra, és ismételje meg a 4–9. lépést.
10. Ha befejezte az új zónák létrehozását vagy módosítását, kattintson az **OK** gombra.

► Olvasási zónák módosítása



1. Nyissa meg azt az alkalmazást, amelyikben módosítani kívánja az olvasási zónát.
2. Válassza a **Felolvasás** eszköztár **Zónák** ► **Módosítás** parancsát, vagy használja az Olvasási zónák módosítása billentyűparancsot:
CTRL + ALT + E.

Kiemelve megjelenik az alkalmazás már létező összes zónája, és használható lesz a zónamódosító eszköz. Az aktív olvasási zóna fölött megjelenik az Olvasási zónák eszköztár.

3. Az egérrel görgessen úgy, hogy a kívánt zóna a látótérbe kerüljön, vagy kattintson az Olvasási zónák eszköztáron a **Következő** vagy az **Előző** gombra.
4. Kattintson a zónába, hogy megjelenjenek a méretező fogantyúk és az eszköztár.
5. A zóna bármelyik méretező fogantyú húzásával méretezhető.
6. A zóna áthelyezéséhez a kereten belülről kell húzni az egérkurzort.
7. A zóna felolvasásának kipróbálásához kattintson a **Lejátszás** gombra.
8. Másik zónára lépéshez nyomja meg a zóna sorszámának megfelelő billentyűt, vagy kattintson a **Következő** vagy az **Előző** gombra.
9. Másik zóna módosításához ismételje meg a 4–8. lépést.
10. A zónamódosítási funkció az egér jobb oldali gombja vagy az **ESC** billentyű lenyomására megszűnik.

► Adott olvasási zóna indítása



1. Nyissa meg azt az alkalmazást, amelyikben elindítani kívánja az olvasási zónát.
2. A ZoomText **Felolvasás** eszköztárán válassza a **Zónák ► Indítás** parancsot majd a kívánt olvasási zónát.

A kiválasztott zóna megjelenik, tartalma pedig a beállításnak megfelelően kiemelt, illetve hallható lesz.

Az olvasási zónák a következő módokon is indíthatók:

- Az Olvasási zónák felsorolása billentyűparanccsal: **CTRL + ALT + L**, és a megfelelő zónának a helyi menüből történő kiválasztásával.
- Az olvasási zónák billentyűparancsai:

Művelet	Billentyűparancs
1-10.1. zóna indítása	CTRL + ALT + <i>szám</i>
Következő olvasási zóna	CTRL + ALT + N
Előző olvasási zóna	CTRL + ALT + P

► Léptetés az olvasási zónákra



1. Nyissa meg azt az alkalmazást, amelyikben léptetni kíván az olvasási zónákra.
2. Válassza a eszköztár **Zónák ► Léptetés** parancsát, vagy használja a Léptetés olvasási zónákra billentyűparancsot: **CTRL + ALT + V**.

A léptetés használhatóvá válik, és az aktív olvasási zóna fölött megjelenik az Olvasási zónák eszköztár. Hallható a zóna neve és sorszáma.

3. A zóna felolvasásának elindításához vagy leállításához kattintson a **Lejátszás/Szünet** gombra.

Megjegyzés: A Lejátszás/Szünet gomb letiltott (szürkített), ha olyan zónára lép, amit nem kell felolvasni.

4. Másik zónára a **Következő** vagy az **Előző** gombra kattintással léphet.
5. A zónák közötti léptetés megszüntetéséhez kattintson az eszköztár **Kilépés** gombjára. Kiléphet az egér jobb oldali gombjának vagy az **ESC** billentyűnek a megnyomásával is.

A Felolvastató

A Felolvastató az egérrel működtethető olyan eszköz (egérkurzor), ami kattintásra vagy húzásra felolvassa a képernyő kiválasztott területét. A képernyőn látható bármely szöveg felolvastatható, még akkor is ha az aktív alkalmazáson kívül van.

Megjegyzés: Az ábrán képként megjelenő szöveg nem olvastatható fel.

► A Felolvastató használata



1. Kattintson a **Felolvasás** eszköztár **Felolvasó** gombjára, vagy használja a Felolvastató billentyűparancsot: **ALT + SHIFT + I**.
2. Egyetlen szó felolvastatásához kattintson a szóra.
3. Szövegblokk felolvastatásához húzással jelölje ki a szöveget.

Ha befejezte a húzást (felengedte az egér gombját), hallható a teljes kijelölt szöveg.

4. A felolvasási funkció az egér jobb oldali gombja vagy az **ESC** billentyű lenyomására megszűnik.

A szövegolvasási billentyűparancsok lehetővé teszik, hogy a dokumentum írása vagy módosítása közben léptessen a szövegben, és meghallgassa a kívánt részeket (szavanként, soronként, mondatonként vagy bekezdésenként). Ezen billentyűparancsok használatakor a szövegkurzor is áthelyeződik a billentyűparancsnak megfelelően. A Következő mondat felolvasása billentyűparancs használatakor például a szövegkurzor a következő mondat elejére áll, és ez az egész mondat kerül felolvasásra. A következő táblázat ismerteti a szövegolvasási billentyűparancsokat.

Megjegyzés: A numerikus billentyűzet billentyűivel a ZoomText billentyűparancsai csak a Num Lock kikapcsolt állapotában használhatók.

Szövegolvasási billentyűparancsok	Billentyűparancs
Előző karakter bemondása	BALRA
Aktuális karakter bemondása ¹	NUMERIKUS 5
Következő karakter bemondása	JOBBRA
Előző szó felolvasása	CTRL + BALRA
Aktuális szó felolvasása ²	CTRL + NUMERIKUS 5
Következő szó felolvasása	CTRL + JOBBRA
Előző mondat felolvasása	CTRL + ALT + BALRA
Aktuális mondat felolvasása	CTRL + ALT + NUMERIKUS 5
Következő mondat felolvasása	CTRL + ALT + JOBBRA

Szövegolvasási billentyűparancsok (folytatás)

Szövegolvasási billentyűparancsok	Billentyűparancs
Előző sor felolvasása ³	FEL
Aktuális sor felolvasása	SHIFT + NUMERIKUS 5
Következő sor felolvasása ³	LE
Előző bekezdés felolvasása	CTRL + FEL
Aktuális bekezdés felolvasása	CTRL + SHIFT + NUMERIKUS 5
Következő bekezdés felolvasása	CTRL + LE

¹ Az Aktuális karakter bemondása billentyűparancs másodszori használatakor a bemondás azonosítószóval történik ("Aladár, Béla, Cecil, ...").


² Az Aktuális szó felolvasása billentyűparancsának használata a következőt eredményezi:

- Először: felolvassa a szót
- Másodszor: betűzi a szót
- Harmadszor: betűzés azonosító szóval ("Aladár, Béla, Cecil, ...")

Megjegyzés: Az ismételt használatnak két másodpercen belül kell történni.


³ Ez a parancs felolvassa az egész szót vagy sort, annak megfelelően, hogy a Visszajelzési beállítások Program lapján a **Ha a szövegkurzor új sorba kerül** csoportban melyiket jelölte be.

Az Eszközök eszköztárról gyorsan érhetőek el a ZoomText kiegészítő szolgáltatásai. A könnyű azonosítás érdekében az eszköztár mindegyik gombján kifejező ikon és felirat van. A gombok funkció szerint lettek csoportosítva, és mindegyik csoporthoz tartozik olyan kattintható hivatkozás, amelyik megnyitja a csoporthoz tartozó párbeszédpanelt. Az eszköztár gombjaihoz tartozó funkciók ismertetése a következő oldalakon található.




ZoomText Kamera

A ZoomText Kamera nevű funkciója lehetővé teszi bármilyen nagy felbontású (HD) webkamera használatával a nyomtatott anyagok és más objektumok kinagyított megjelenítését közvetlenül a számítógép képernyőjén – beleértve a pénzeket, újságokat, fényképeket, gyógyszeres dobozok feliratát, kéziszerszámokat és egyebeket is. Az egyszerű vezérlőelemek lehetővé teszik a gyors nagyítást, kicsinyítést, valamint a kontraszt és színhasználat szabályozását. A teljes képernyős megjelenítésről lehet váltani a fél képernyős megjelenítésre, hogy a számítógép kijelzése és a kamerakép egyszerre legyen látható a képernyőn. Az elérhető áron és könnyen beszerezhető HD webkamerák használatával a ZoomText Kamera szolgáltatása a hagyományos zárt láncú tévék hordozható olcsó alternatívája is lehet.



Teljes képernyő



Fix terület (fent)

Bevezetés a ZoomText Kamera használatába

A ZoomText Kamera szolgáltatásának használatához be kell szerezni egy megfelelő kamerát és kameraállványt, azt fel kell állítani a munkaasztalára, és konfigurálni kell a ZoomText Kamera beállításait.

Megfelelő kamera és állvány beszerzése

A ZoomText Kamera szolgáltatásához olyan HD webkamera szükséges, amelyik képes a fókusz automatikus beállítására. A legjobb teljesítmény érdekében a kamerának legalább 10.180p felbontással és automatikus megvilágítás-kiegyenlítési funkcióval kell rendelkezni. A webkamerának a számítógéphez csatlakoztatásához USB 2.0 szabványú portra is szükség van.

A kamerán kívül szükség van egy olyan kameraállványra is, amelyikkel biztonságosan lehet a kamerát a megtekintendő tárgyra irányítani. Az állványnak állíthatónak és stabilnak kell lenni.

Az Ai Squared is kínál csomagban olyan kiváló minőségű webkamerát, amelyik hordozható és elérhető árú. Az ilyen csomagokról további tájékoztatás kapható az Ai Squared webhelyén a www.aisquared.com címen, illetve ajánlott tájékozódni az Ai Squared viszonteladóinál.

A kamera telepítése a munkaasztalán

A ZoomText Kamera szolgáltatásainak legjobb kihasználása és teljesítménye érdekében a kamera telepítéskor vegye figyelembe a következőket:

- A kamerát a számítógép képernyőjéhez minél közelebb helyezze el. Ez lehetővé teszi, hogy a kamera alatti tárgyakat a kamerakép megtekintése közben is könnyen kezelje.
- Gondoskodjon róla, hogy megfelelő legyen a megvilágítás és ne legyen árnyék a kamera tárgyfelületén.
- A kamerát az állványon úgy pozícionálja, hogy az körülbelül tíz centiméterre legyen a megtekintendő tárgytól.

A kamera kiválasztása (ha több kamera van)

A ZoomText automatikusan észleli, ha több kamera csatlakozik a számítógépéhez. Ha több kamera csatlakozik a számítógépéhez, ki kell választani, hogy melyiket kívánja használni. Ez a beállítás a ZoomText Eszközök eszköztárán, illetve párbeszédpanelén található.


► Kamera kiválasztása

1. Válassza az **Eszközök** menü **Kamera...** parancsát.
2. Az Aktív kamera lenyíló listában válassza azt a kamerát, amelyiket a ZoomText Kamera szolgáltatása használni fog.
3. Kattintson az **OK** gombra.

A ZoomText Kamera használata

A ZoomText Kamera szolgáltatásának elindítása, konfigurálása és használata a következőképpen történik.

► A ZoomText Kamera szolgáltatás elindítása



Fix

1. Kattintson az **Eszközök** eszköztáron a **Fix** gombra.

A kamerakép megjelenik a képernyő felső felén, a számítógép kijelzésének a ZoomText által nagyított képe megmarad a képernyő alsó felén. Az alsó fél képernyőn látható a ZoomText Kamera eszköztára.

2. Ha a Kamera eszköztár nem látható, használja a **CTRL + ALT + WINDOWS + T** billentyűparancsot.



A ZoomText Kamera eszköztára

► **A kamerakép elforgatása**

Helyezze el úgy a megtekintendő dokumentumot, hogy az Ön látószögéből a teteje felül legyen. Ha a képernyőképen nem a teteje van felül, kattintson az **Elforgatás** gombra addig, amíg az felülre nem kerül.

► **A kép nagyítása és kicsinyítése**

A kényelmes olvasásnak megfelelő nagyítási szint a **Zoom +** és a **Zoom -** gombra kattintgatással állítható be.

► **A kép színhasználatának beállítása**

1. Kattintson a **Szín** gombra.
2. Itt választhat a **Normál** (teljes színekészlet) és az erősen kontrasztos valamelyik **Két színű** séma közül.

Megjegyzés: A Normál (teljes színekészlet) és a választott Két színű séma használata a Kamera két színnel be/ki billentyűparanccsal váltogatható:
ALT + WINDOWS + SZÓKÖZ.

► **A kamerakép élességének (fényerő/kontraszt) beállítása**

1. Kattintson az **Élesség** gombra.

Megjelenik az Élesség párbeszédpanel.

2. Jelölje be a **Szabályozható fényerő és a kontraszt** jelölőnégyzetet.
3. A kívánt élességnek megfelelően húzza el a **Fényerő** és **Kontraszt** csúszkáját.
4. A Fényerő és Kontraszt alapértelmezett beállításaihoz visszatérni a **Visszaállítás** gombra kattintással lehet.
5. Kattintson az **OK** gombra.

Tip: A képen esetleg megjelenő fényes foltok eltüntetésére a Fényerő csökkentése használható.

Megjegyzés: Ha az aktív kamera nem támogatja a fényerő vagy a kontraszt beszabályozását, ez a gomb letiltott (szürkített).

► A kamera fókuszának beállítása

1. Kattintson a **Fókusz** gombra.

Megjelenik a Fókusz párbeszédpanel.

2. Jelölje be a **Kamera fókusza szabályozható** jelölőnégyzetet.
3. A kamera fókuszának beállításához húzza el megfelelően a **Fókusz** csúszkáját.
4. Kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés: Ha az aktív kamera nem támogatja a fókusz beszabályozását, ez a gomb letiltott (szürkített).

► A fix terület helyének váltogatása

Kattintson a **Fix** gombra. Mindegyik kattintással a kamerakép (az óra járása szerint) a következő félképernyőre kerül: **Fix fent** > **Fix jobbra** > **Fix lent** > **Fix balra**.

► **Váltás a Teljes képernyős és a fix megjelenítés között**

Választhatja az alábbiak egyikét:

- A teljes és a fél képernyős megjelenítés között váltogatni a **CTRL + WINDOWS + SZÓKÖZ** billentyűparanccsal lehet.
- A Fix megjelenítésből a kamerakép teljes megjelenítéséhez kattinthat az eszköztár **Teljes** gombjára.

► **A ZoomText Kamera kikapcsolása**

Választhatja az alábbiak egyikét:

- Teljes képernyős módban nyomja meg az **ESC** billentyűt.
- Fél képernyős módban kattintson a **Bezárás** gombra.
- A teljes vagy a fél képernyős módban használja a **CTRL + ALT + WINDOWS + ENTER** billentyűparancsot.

► **A ZoomText Kamera használata billentyűparancsokkal**

A ZoomText Kamera valamennyi beállítása billentyűparancsokkal is használható. Lásd: „Billentyűparancsok a ZoomText kamerakezeléséhez”, 80. oldal.

A kamerakép hatása a teljesítményre

Régebbi számítógépeken ha a kamerakép nagyobb felbontásra, különösen az 1280 és a fölötti felbontásra, van beállítva a ZoomText Kamera használatakor lassulás és gyenge megjelenítési teljesítmény tapasztalható. A probléma elhárítása érdekében addig kell csökkenteni a kamerakép felbontását, amíg mind a megjelenítési, mind a működési teljesítmény a megfelelő szintre áll. A ZoomText kameraképének a felbontási beállítása az Eszközök párbeszédpanel Kamera lapján található. Lásd alább „A ZoomText Kamera beállításai”.

A ZoomText Kamera beállításai

A ZoomText Kamera beállításai határozzák meg, hogy a kamera képe hogyan jelenjen meg.

► A ZoomText Kamera beállításainak konfigurálása

Válassza az **Eszközök** menü **Kamera...** parancsát

Megjelenik az Eszközök párbeszédpanel Kamera lapja.

A Hangrögzítő használatával hangfájllá alakíthatja a dokumentumokból, weblapokból, a levelezésből vagy egyéb forrásból származó bármelyik szöveget, hogy azt bármikor meghallgathassa a számítógépen, vagy a mobiltelefonján utazás közben is.

Egyszerűen csak ki kell jelölni vagy a vágólapra másolni a meghallgatni kívánt szöveget, és elindítani a Hangrögzítőt. Néhány egyszerű lépésben meg lehet adni a felvétel nevét, kiválasztani a rögzítés helyét, és elindítani a hangrögzítést. Minden hangfelvétel a választása szerinti hangkarakterrel történik, legyen az a ZoomText csomagjában szállított, vagy a számítógépre külön telepített. Ha a rögzítés helyének az iTunes vagy a Windows Media Player lett választva, a felvételek ennek megfelelően a „ZoomText Recorder” nevű lejátszási listába kerülnek. Ha a felvétel az iTunes részére készült, az automatikusan szinkronizálódik, amikor csatlakoztatja az iPod, iPhone vagy iPad készülékét.

A ZoomText Hangrögzítő elindítása

A ZoomText hangrögzítője a felvételt kétféleképpen is képes elindítani. A ZoomText hangrögzítője felvételt készíthet a Windows vágólapjára másolt szövegről, illetve az aktív alkalmazásban kijelölt szövegről.

► Szöveg hangrögzítése a Windows vágólapjáról



Rögzítő

1. Jelölje ki a rögzítendő szöveget és másolja a vágólapra.
2. A ZoomText hangrögzítője a következő módszerek valamelyikével indítható el:
 - Használja a Vágólap szövegének hangrögzítése billentyűparancsot: **CTRL + CAPS LOCK + C**.
 - Kattintson az Eszközök eszköztár **Hangrögzítés** gombjára.

Megjelenik a ZoomText Hangrögzítő párbeszédpanel.

► Kijelölt szöveg hangrögzítése az aktív alkalmazásból

1. Jelölje ki a hangfelvételre szánt szöveget.
2. Használja a Kijelölt szöveg hangrögzítése billentyűparancsot:
CTRL + CAPS LOCK + S.

Megjelenik a ZoomText Hangrögzítő párbeszédpanel.

A hangrögzítési folyamat

A ZoomText hangrögzítője az elindításakor a párbeszédpanelében megjeleníti a rögzítendő szöveget. Nem kell mást tenni, csak kiválasztani a kívánt hangrögzítési beállításokat, majd a Hangrögzítés gombra kattintani. Ekkor megjelenik egy folyamatjelző, hogy tudni lehessen, hogy a hangrögzítés folyamatban van. Figyelheti a folyamat előre haladását, de át is kapcsolhat más alkalmazásra, hogy jobban kihasználja az idejét. A hangrögzítés befejezését egy kedves csengőhang jelzi.

A hangrögzítés időtartama függ a kijelölt szöveg hosszától, a választott szintetizátortól, a rögzítés helyétől és a számítógép gyorsaságától. A tapasztalatok szerint szövegoldalanként általában 5-10.1 másodpercet vesz igénybe a hangrögzítés.

Megjegyzés: Ha „A hangfelvétel rendeltetése:” az iTunes, megnyílik az iTunes és nyitva marad a hangrögzítés végéig.

Ez a funkció teszi lehetővé, hogy akkor is hallgassa valamely dokumentum, weblap, e-mail vagy más szöveg felolvasását, amikor egyéb műveleteket végez a számítógépen. Egyszerűen csak ki kell jelölni vagy a vágólapra másolni a meghallgatni kívánt szöveget, és elindítani a háttérbeni felolvasást. Míg a szöveg felolvasása önállóan folyik, Ön írhat jegyzeteket, böngészheti a webet, vagy végezhet más műveleteket a számítógépen.

A Háttérben olvasó indítása

A Háttérben olvasó a felolvasást kétféleképpen is képes elindítani. A Háttérben olvasó felolvashatja a Windows vágólapjára másolt szöveget, illetve az aktív alkalmazásban kijelölt szöveget.

► Szöveg felolvasása a Windows vágólapjáról



1. Jelölje ki a meghallgatni kívánt szöveget és másolja a vágólapra.
2. A Háttérben olvasó a következő módszerek valamelyikével indítható el:
 - Használja a Vágólap szövegének felolvasása billentyűparancsot: **CAPS LOCK + C**.
 - Kattintson az Eszközök eszköztár **Háttér** gombjára.

A Háttérben olvasó automatikusan megkezdí a Windows vágólapjára másolt szöveg felolvasását.

► Kijelölt szöveg felolvasása az aktív alkalmazásból

1. Jelölje ki a felolvasásra szánt szöveget.
2. Használja a Vágólap szövegének felolvasása billentyűparancsot:

CAPS LOCK + S.

A Háttérben olvasó automatikusan megkezdí az aktív alkalmazásban kijelölt szöveg felolvasását.

Megjegyzés: Ha a Háttérben olvasó indításakor nem jelenik meg az eszköztár, az azt jelenti, hogy a Háttérben olvasó beállításainál be lett jelölve a „Billentyűparanccsal indításkor az eszköztár a tálcán” jelölőnégyzet. E beállításról a tudnivalókat lásd ebben a fejezetben A Háttérben olvasó beállításai „A Háttérben olvasó beállításai” című részben.

A Háttérben olvasó használata

Miután elindult a Háttérben olvasó, lehet működtetni az eszköztárral vagy a billentyűparancsokkal. Az eszköztár használata az egyszerűbb módja a Háttérben olvasó elindításának és megtanulásának. Mindazonáltal erősen ajánljuk a billentyűparancsok használatának megtanulását, mert ezekkel zavarmentesen lehet kezelni a Háttérben olvasót akkor is, ha másik alkalmazásban dolgozik (nem kell átváltani az eszköztárra és vissza).

► **A Háttérben olvasó használata az eszköztárról**

1. Az olvasás elindításához vagy leállításához kattintson a **Lejátszás/Szünet** gombra.
2. A mondatokat vagy szavakat előre és vissza könnyen át lehet lépni a **Mondat** vagy a **Szó** gombra kattintással.
3. Az olvasásnak az elejétől kezdődő újraindításához kattintson az **Újraindítás** gombra.
4. Ha a Windows vágólapjára helyezett szöveget akarja olvastatni, kattintson a **Vágólap** gombra.
5. A Háttérben olvasó bezárásához kattintson a **Kilépés** gombra.

► **A Háttérben olvasó előtérbe hozása**

Amikor a Háttérben olvasó fut a háttérben, az eszköztára láthatóvá tehető az előtérben a **CAPS LOCK + T** billentyűparanccsal.

► **A Felolvasás háttérben használata billentyűparancsokkal**

A Felolvasás háttérben valamennyi beállítása billentyűparancsokkal is használható. Lásd: „Felolvasás háttérben billentyűparancsok”, 79. oldal.

A billentyűparancsokkal anélkül lehet végrehajtani a ZoomText valamelyik funkcióját, hogy át kellene váltani a ZoomText kezelőfelületére. Majdnem minden ZoomText funkcióhoz tartozik olyan billentyűparancs, ami lehetővé teszi a ZoomText vezérlését másik alkalmazás használata közben is.

Néhány fontos tudnivaló a ZoomText billentyűparancsairól:

- Az egyes billentyűparancsok megváltoztathatók vagy letilthatók, hogy ne ütközzenek más alkalmazás billentyűparancsával.
- Billentyűparancsban használhatók a billentyűk és az egér gombjai is.
- Minden billentyűparancsnak egyedinek kell lenni.

Minden általános billentyűparancs egy vagy több módosító és egy meghatározó billentyű kombinációja. Módosító billentyű lehet az **ALT**, **CTRL**, **SHIFT**, **CAPS LOCK** és a **Windows billentyű** és ezek bármilyen kombinációja. Meghatározó billentyű lehet bármilyen más billentyű, illetve egérgomb.

► Billentyűparancs megváltoztatása

1. Válassza a **Beállítások** menü **Billentyűparancsok...** parancsát.
2. Itt kiválasztható a kívánt **Kategória** és a **Billentyűparancs neve**.
3. Állítsa össze az igények szerint a billentyűparancsot.
4. Ismételje meg a 2-3. lépést minden megváltoztatni kívánt billentyűparancsnál.
5. Kattintson az **OK** gombra.

Billentyűparancsok

Az AppReader és a DocReader billentyűparancsai

(csak a Nagyító/Felolvasó változatnál)

Általános billentyűparancsok	Billentyűparancs
AppReader	ALT + SHIFT + A
Felolvasás az egérmutatótól (AppReader)	ALT + SHIFT + BAL-KATTINTÁS
DocReader	ALT + SHIFT + D
Lejátszás és szünet váltogatása	ENTER
Nagyítás növelése	ALT + NUMERIKUS PLUSZ
Nagyítás csökkentése	ALT + NUMERIKUS MINUSZ
Beszédtempó növelése	CTRL + NUMERIKUS PLUSZ
Beszédtempó csökkentése	CTRL + NUMERIKUS MINUSZ
Csend	CTRL
Kilépés	ESC

Az AppReader és a DocReader billentyűparancsai *(folytatás)*

Léptető billentyűparancsok	Billentyűparancs
Előző szó felolvasása	CTRL + BALRA vagy BALRA
Aktuális szó felolvasása *	CTRL + NUMERIKUS 5 vagy SZÓKÖZ
Következő szó felolvasása	CTRL + JOBBRA vagy JOBBRA
Fölötte lévő szó felolvasása	FEL
Alatta lévő szó felolvasása	LE
Előző mondat felolvasása	CTRL + ALT + BALRA
Aktuális mondat felolvasása	CTRL + ALT + NUMERIKUS 5
Következő mondat felolvasása	CTRL + ALT + JOBBRA
Előző bekezdés felolvasása	CTRL + FEL
Aktuális bekezdés felolvasása	CTRL + SHIFT + NUMERIKUS 5
Következő bekezdés felolvasása	CTRL + LE
Sor első szavának felolvasása	HOME
Sor utolsó szavának felolvasása	END

Az AppReader és a DocReader billentyűparancsai *(folytatás)*

Léptető billentyűparancsok <i>(folytatás)</i>	Billentyűparancs
Ablaknyit felfelé	PAGE UP
Ablaknyit lefelé	PAGE DOWN
Dokumentum eleje	CTRL + HOME
Dokumentum vége	CTRL + END
Következő hivatkozás	TAB
Előző hivatkozás	SHIFT + TAB
Hivatkozás végrehajtása	CTRL + ENTER

- * Az Aktuális szó felolvasása billentyűparancs használata a következőt eredményezi:
- Először: felolvassa a szót
 - Másodszor: betűzi a szót
 - Harmadszor: betűzés azonosító szóval ("Aladár, Béla, Cecil, ...").

Megjegyzés: Az ismételt használatnak két másodpercen belül kell történni.

Felolvasás háttérben billentyűparancsok *(csak a Nagyító/Felolvasó változatnál)*

Művelet	Billentyűparancs
Háttéri lejátszás / szünet	CAPS LOCK + C
Kijelölt szöveg háttéri olvasása	CAPS LOCK + S
Háttéri lejátszás / szünet	CAPS LOCK + ENTER
Háttéri újraolvasás (az elejétől)	CAPS LOCK + BACKSPACE
Következő mondat háttéri olvasása	CAPS LOCK + JOBBRA
Aktuális mondat háttéri olvasása	CAPS LOCK + SZÓKÖZ
Előző mondat olvasása	CAPS LOCK + BALRA
Következő szó háttéri olvasása	CTRL + CAPS LOCK + JOBBRA
Aktuális szó háttéri olvasása	CTRL + CAPS LOCK + SZÓKÖZ
Előző szó háttéri olvasása	CTRL + CAPS LOCK + BALRA
Háttéri eszköztár megjelenítése	CAPS LOCK + T
Háttéri kilépés	CAPS LOCK + ESC

ZoomText kamerakezeléséhez billentyűparancsok

Művelet	Billentyűparancs
Kamerakép be/ki	CTRL + ALT + WINDOWS + ENTER
Kamerakép eszköztára	CTRL + ALT + WINDOWS + T
Kamerakép nagyítása	CTRL + ALT + WINDOWS + FEL
Kamerakép kicsinyítése	CTRL + ALT + WINDOWS + LE
Kamerakép megjelenítése: Teljes képernyős/Fix	CTRL + ALT + WINDOWS + SZÓKÖZ
Kamerakép megjelenítése: Fix helyének váltogatása	CTRL + ALT + WINDOWS + D
Kamerakép megjelenítése: Kamerakép elforgatása	CTRL + ALT + WINDOWS + R
Kamerafókusz kézi szabályozása be/ki	CTRL + ALT + WINDOWS + M
Kamerafókusz befelé	CTRL + ALT + WINDOWS + JOBBRA
Kamerafókusz kifelé	CTRL + ALT + WINDOWS + BALRA
Kamerakép élessége be/ki	ALT + WINDOWS + C
Kamerakép élességének visszaállítása	ALT + WINDOWS + R

ZoomText kamerakezeléséhez billentyűparancsok (folytatás)

Művelet	Billentyűparancs
Kamerakép fényerejének növelése	ALT + WINDOWS + FEL
Kamerakép fényerejének csökkentése	ALT + WINDOWS + LE
Kamerakép kontrasztjának növelése	ALT + WINDOWS + JOBBRA
Kamerakép kontrasztjának csökkentése	ALT + WINDOWS + BALRA
Kamera két színnel be/ki	ALT + WINDOWS + SZÓKÖZ
Kameraképséma két színnel	ALT + WINDOWS + S

Konfigurációbetöltő billentyűparancsok

Művelet	Billentyűparancs
1-10.1. konfiguráció betöltése	ALT + SHIFT + <i>szám</i>

Billentyűparancsok

Bejelentkezéskori billentyűparancsok *(csak Windows Vista)*

Művelet	Billentyűparancs
Bejelentkezés támogatása be	ALT + INSERT
Bejelentkezés támogatása ki	ALT + DELETE
Nagyítás növelése	ALT + NUMERIKUS PLUSZ
Nagyítás csökkentése	ALT + NUMERIKUS MINUSZ
Szín átfordítása be/ki	CTRL + SHIFT + C
Beszéd be/ki	ALT + SHIFT + S

Nagyítási billentyűparancsok

Művelet	Billentyűparancs
Nagyítás növelése	ALT + NUMERIKUS PLUSZ
Nagyítás csökkentése	ALT + NUMERIKUS MINUSZ

Nagyítási eszköztár billentyűparancsai

Művelet	Billentyűparancs
Ablaktípus	CTRL + SHIFT + Z
Ablakméretezés	CTRL + SHIFT + A
Figyelőkeret	CTRL + SHIFT + N
Figyelőkeret be/ki	CTRL + SHIFT + E
Kiemelő színek be/ki	CTRL + SHIFT + C
Egérkurzor kiemelése be/ki	CTRL + SHIFT + P
Kurzor kiemelése be/ki	CTRL + SHIFT + R
Fókusz kiemelése be/ki	CTRL + SHIFT + O
Betűkiemelési be/ki	CTRL + SHIFT + F
Keresés az Asztalon	CTRL + SHIFT + D
Keresés weblapon	CTRL + SHIFT + W
Keresés szövegben	CTRL + SHIFT + T

Egyéb billentyűparancsok

Művelet	Billentyűparancs
Helykereső be/ki	CTRL + SHIFT + L
Helykijelölő be/ki	CTRL + SHIFT + V
Egér a nagyított területre	CTRL + SHIFT + B
Nagyított terület az egérhez	CTRL + SHIFT + Y
Továbbadás (a következő billentyűparancsot)	ALT + PAUSE
AHOI be/ki	CTRL + ALT + SHIFT + A
AHOI állapotjelentés	CTRL + ALT + SHIFT + S
ZoomText képernyőlopás	CTRL + ALT + SHIFT + C
Kurzorészlelés	CTRL + ALT + SHIFT + D
MSAA be/ki	CTRL + ALT + SHIFT + M
Nyomkövetés be/ki	CTRL + ALT + SHIFT + T
Képernyőtárolás frissítése	CTRL + ALT + SHIFT + U

A Felolvasás eszköztár billentyűparancsai *(csak a Nagyító/Felolvasó változatnál)*

Művelet	Billentyűparancs
Beszéd be/ki	ALT + SHIFT + S
Beszédtempó növelése	CTRL + NUMERIKUS PLUSZ
Beszédtempó csökkentése	CTRL + NUMERIKUS MINUSZ
Gépelésbemondási mód	ALT + SHIFT + T
Egérhelyzet bemondási módja	ALT + SHIFT + M
Bőbeszédűségi szint	ALT + SHIFT + V
AppReader	ALT + SHIFT + A
DocReader	ALT + SHIFT + D
A Felolvastató	ALT + SHIFT + I

Billentyűparancsok

Az Olvasási zónák billentyűparancsai *(csak a Nagyító/Felolvasó változatnál)*

Művelet	Billentyűparancs
1-10.1. zóna indítása	CTRL + ALT + <i>szám</i>
Következő olvasási zóna	CTRL + ALT + N
Előző olvasási zóna	CTRL + ALT + P
Olvasási zónák felsorolása	CTRL + ALT + L
Léptetés olvasási zónákra	CTRL + ALT + V
Új olvasási zóna	CTRL + ALT + Z
Olvasási zónák módosítása	CTRL + ALT + E

Hangrögzítési billentyűparancsok *(a Nagyító/Felolvasó változatnál)*

Művelet	Billentyűparancs
Vágólap szövegének hangrögzítése	CTRL + CAPS LOCK + C
Kijelölt szöveg hangrögzítése	CTRL + CAPS LOCK + S

A Képernyőolvasás billentyűparancsai *(csak a Nagyító/Felolvasó változatnál)*

Művelet	Billentyűparancs
Ablakcím felolvasása	CTRL + ALT + W
Lapfül felolvasása	CTRL + ALT + T
Üzenetpanel felolvasása	CTRL + ALT + M
Fókusz bejelentése	CTRL + ALT + F
Alapértelmezett gomb bejelentése	CTRL + ALT + B
Csoportnév felolvasása	CTRL + ALT + G
Állapotsor felolvasása	CTRL + ALT + X
Folyamatos felolvasás	CTRL + ALT + A
Kijelölt szöveg felolvasása	CTRL + ALT + S
Cella sorcímének felolvasása	CTRL + ALT + R
Cella oszlopcímének felolvasása	CTRL + ALT + K
Cellaképlet felolvasása	CTRL + ALT + O
Cellamegjegyzés felolvasása	CTRL + ALT + C

Billentyűparancsok

A Képernyőolvasás billentyűparancsai *(folytatás)*

Művelet	Billentyűparancs
Pontos idő bemondása	CTRL + ALT + I
Mai dátum bemondása	CTRL + ALT + Y
Vágólap felolvasása	ALT + SHIFT + C
Csend	ALT + SHIFT + Q vagy CTRL
Szintetizátorváltás	ALT + SHIFT + E

A Kezelőfelület billentyűparancsai

Művelet	Billentyűparancs
Nagyítás bekapcsolása	ALT + INS
Nagyítás kikapcsolása	ALT + DEL
Kezelőfelület megjelenítése	CTRL + SHIFT + U
Helyi súgó megjelenítése	CTRL + SHIFT + H

Görgetés billentyűparancsai

Művelet	Billentyűparancs
Görgetés felfelé	ALT + FEL
Görgetés lefelé	ALT + LE
Görgetés balra	ALT + BALRA
Görgetés jobbra	ALT + JOBBRA
Ugrás a tetejére	ALT + PGUP
Ugrás az aljára	ALT + PGDN
Ugrás balra	ALT + HOME
Ugrás jobbra	ALT + END
Ugrás középre	ALT + NUMERIKUS 5
Pozíció mentése	ALT + NUMERIKUS /
Pozíció visszaállítása	ALT + NUMERIKUS *

A Weben kereső billentyűparancsai

Művelet	Billentyűparancs
Weben kereső indítása	CTRL + SHIFT + W
Kilépés a Weben keresőből	ESC
Következő elem	ENTER vagy CTRL + JOBBRA
Előző elem	SHIFT + ENTER vagy CTRL + BALRA
Első elem (szűrt listában)	CTRL + HOME
Utolsó elem (szűrt listában)	CTRL + END
Elem végrehajtása	CTRL + ENTER
AppReader	ALT + SHIFT + A
Listás keresés kapcsolgatása (ki és be)	ALT + L
Weblap elemtípusának váltogatása felfelé körkörösén	CTRL + FEL
Weblap elemtípusának váltogatása lefelé körkörösén	CTRL + LE
Következő címsor	CTRL + H
Előző címsor	CTRL + SHIFT + H
Következő címsorszint 1 ... 6	CTRL + 1 ... 6
Előző címsorszint 1 ... 6	CTRL + SHIFT 1 ... 6

A Weben kereső billentyűparancsai *(folytatás)*

Művelet	Billentyűparancs
Következő űrlap	CTRL + F
Előző űrlap	CTRL + SHIFT + F
Következő táblázat	CTRL + T
Előző táblázat	CTRL + SHIFT + T
Következő hivatkozás	CTRL + L
Előző hivatkozás	CTRL + SHIFT + L
Következő vezérlőelem	CTRL + C
Előző vezérlőelem	CTRL + SHIFT + C
Következő kép	CTRL + I
Előző kép	CTRL + SHIFT + I
Következő lista	CTRL + S
Előző lista	CTRL + SHIFT + S

Konfigurációs fájlok

A konfigurációs fájlok használatával a ZoomText minden beállítása tárolható és újra betölthető. A konfigurációs fájlok meghatározzák a ZoomText minden funkcióját, a nagyítási fokozatot, a nagyítási ablak típusát, a kiemelési és felolvasási módokat és a billentyűparancsokat. A tárolható konfigurációs fájlok száma nincs korlátozva, tehát bármennyi bármikor újra használható saját konfiguráció létrehozható.

► Beállítások mentése konfigurációs fájlba

1. Állítsa be a ZoomText funkcióit a kívánsága szerint.
2. Válassza a **Fájl** menü **Konfiguráció mentése...** parancsát.

Megjelenik a Konfiguráció mentése párbeszédpanel, amelyik felsorolja a létező konfigurációs fájlokat.

3. Írja be az új konfiguráció nevét a **Fájl neve** mezőbe.
4. Kattintson az **OK** gombra.

► Beállítások betöltése konfigurációs fájlból

1. Válassza a **Fájl** menü **Konfiguráció megnyitása...** parancsát.

Megjelenik a Konfiguráció megnyitása párbeszédpanel, amelyik felsorolja a létező konfigurációs fájlokat.

2. Jelölje ki a kívánt konfigurációs fájlt.
3. Kattintson a **Megnyitás** gombra.

A ZoomText elindításakor az alapértelmezett konfigurációs fájl, a ZT.ZXC automatikusan betöltődik. Ez a fájl tartalmazza a ZoomText minden alapértelmezett beállítását. Létrehozható olyan saját alapértelmezett konfiguráció is, amelyik a ZoomText működésekor mindig betöltődik. A beépített beállítások elvesztése miatt nem kell aggódni – az eredeti alapértelmezett fájl mindig helyreállítható.

► Saját alapértelmezett konfiguráció mentése

1. Állítsa be a ZoomText funkcióit a kívánsága szerint.
2. Válassza a **Fájl** menü **Mentés alapbeállításként** parancsát.
3. Az **Igen** választása a jelenlegi konfiguráció felülírását eredményezi.

► Az eredeti alapértelmezett konfigurációs fájl helyreállítása

1. Válassza a **Fájl** menü **Alapbeállítások visszaállítása** parancsát.
2. Az **Igen** választása a jelenlegi konfiguráció felülírását eredményezi.

A ZoomText mindegyik konfigurációs fájljában megadhatja a használt alkalmazások egyedi alkalmazási beállításait is. A webböngészőjében például a ZoomText egyik nagyítási fokozatát használja, a szövegszerkesztőben pedig másikat. Amikor ezekkel az alkalmazásokkal dolgozik, a ZoomText mindegyikhez automatikusan az adott alkalmazás ZoomText beállításait használja. A saját beállításokkal nem rendelkező alkalmazások nagyítása és képernyőolvasása az aktuális konfigurációs fájl alapértelmezett beállításai szerint történik.

► Alkalmazási beállítások megadása és mentése

1. Nyissa meg azt az alkalmazást, amelyikhez a beállításokat megadni kívánja.
2. Váltson át erről közvetlenül a ZoomText kezelőfelületére, és állítsa be az alkalmazással használni kívánt beállításokat.
3. Válassza a **Fájl** menü **Alkalmazási beállítások mentése** parancsát.

A megjelenő párbeszédpanel kéri az alkalmazási beállítások mentésének jóváhagyását.

4. Az alkalmazási beállítások mentéséhez kattintson az **Igen** gombra.

Az alkalmazási beállítások bármikor letilthatók vagy törölhetők. A letiltott alkalmazási beállítások a konfigurációs fájlban maradnak, és később bármikor engedélyezhetők. A törölt alkalmazási beállítások nem maradnak a konfigurációban.

► Alkalmazási beállítások letiltása és törlése

1. Válassza a **Fájl** menü **A**lkalmazási beállítások kezelése... parancsát.
2. Adott alkalmazás beállításainak kikapcsolásához meg kell szüntetni a bejelölését.
3. Az alkalmazási beállítások törléséhez ki kell azt választani, majd a **Kijelölt törlése** gombra kattintani.
4. Kattintson az **OK** gombra.

A ZoomText szkripthasználati funkciójával a ZoomText és más alkalmazások működése testre szabható olyan szkriptekkel, amelyek több látható vagy hallható tájékoztatást adnak, illetve automatikussá tesznek egyes műveleteket. A szkripthasználat olyan fordulópontot jelenthet, amellyel gyorsítható és hatékonyabbá tehető a munkavégzés.

A ZoomText szkripthasználatát számtalan lehetőséget kínál, itt csak néhányat említünk: adatbázisban vagy táblázatban kijelölt mezők, beérkezett levelek, csevegőablakba érkező üzenetek, illetve az alkalmazások vezérlőelemeinek és adatainak jól értelmezhető bejelentése.

A ZoomText szkripthasználatáról további tájékoztatást ad a *“ZoomText Scripting”* című témakör a ZoomText Scripting Edition súgójában.



Ai Squared

We've got accessibility covered

Phone: (802) 362-3612

Fax: (802) 362-1670

Email: sales@aisquared.com
support@aisquared.com

Mail: P.O. Box 669
Manchester Center, VT 05255 USA

www.aisquared.com